Manual de Usuario de la ampliación Servicios de Inspección en Frontera (SIF)

Versión 1.2 (Octubre 2009)
Portic Barcelona S.A.

ÍNDICE

ÍNDICE 2
INTRODUCCIÓN 3
DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN 4
A. Pantalla de búsquedas 4
B. Expediente 6
Listado 6
Menú de los posicionamientos 7
Crear un posicionamiento 8
Modificación de un posicionamiento 11
FLUJO DE MENSAJES 13
Escenario I: PIF / Escáner 13
Escenario II: Explanada terminal / Almacén terminal 13
REENVÍO DE MENSAJES 15
Reenvíos automáticos 15
Reenvíos configurables 15
ANEXO 16

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la ampliación de las aplicaciones Portic Forwarding y Portic Consignatario que permite realizar las gestiones documentales relacionadas con los servicios de inspección en frontera.

En el presente documento se describirán las nuevas funcionalidades añadidas a las aplicaciones anteriormente citadas indicando, si procede, las variaciones que se pueden producir entre las dos aplicaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN

La ampliación comentada consiste en dos partes que se describen a continuación:

a) Modificaciones en la pantalla de búsqueda de expedientes
b) Modificaciones en el expediente

A. Pantalla de búsquedas

Se ha añadido un nuevo criterio de búsqueda con nombre “Posicionamientos” para poder buscar los expedientes en función del estado que tengan sus posibles posicionamientos.



Los valores que puede tomar el criterio son los siguientes:

Con posicionamientos: Busca expedientes que contengan alguna información sobre posicionamientos

Preparación: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “En preparación”

Solicitada: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Petición de posicionamiento solicitada”

Procesada: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Petición de posicionamiento procesada”

Confirmada: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Petición de posicionamiento confirmada”

Cancelada: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Petición de posicionamiento cancelada”

Rechazada: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Petición de posicionamiento rechazada”

Liberado: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Reconocido y liberado”

Denegado: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Reconocido y denegado”

Condicional: Busca expedientes que tengan al menos un posicionamiento que esté en estado “Reconocido y liberado con condiciones”

(Véase el apartado “Estados de un posicionamiento” en el anexo, al final de este documento)

A parte del filtro de búsquedas, también se ha añadido una nueva columna a nivel de equipo, que nos informa del estado del último posicionamiento creado. En el ejemplo puede apreciarse que el expediente seleccionado tiene dos equipos con posicionamientos: Para uno de ellos tan sólo se ha realizado la petición de posicionamiento y para el otro ya se ha confirmado la fecha para el posicionamiento.



También se ha añadido la información de posicionamiento del expediente en la opción "Ver", justo al final del resumen del expediente.



B. Expediente

Para poder gestionar la documentación relacionada con los posicionamientos de un expediente, se ha añadido una nueva pestaña con el nombre “Posicionamientos”.

Esta nueva pestaña es accesible al modificar o crear un expediente.



Listado

En la pestaña de posicionamientos es posible ver un listado con todos los posicionamientos que tiene el expediente y gestionarlos de la forma que sea necesaria.

Las columnas que tiene el listado son las siguientes:

Matrícula: Matrícula del equipo que tiene el posicionamiento
Solicitante: Empresa solicitante de la petición de posicionamiento
Estado: Estado del posicionamiento (ver anexo para valores posibles)
Lugar: Lugar donde tendrá lugar el reconocimiento (ver anexo para valores posibles)
Tipo: Tipo de inspección (ver anexo para valores posibles)
Núm. Petición: Número del documento de petición de posicionamiento
Fecha posicionamiento: Fecha del posicionamiento. Si está confirmada, mostraremos la fecha confirmada, si tan sólo se ha hecho la petición, se mostrará la fecha indicada en la petición
Precinto: Número de precinto del equipo. Si el equipo ya ha sido reconocido y hemos recibido el documento con el resultado, aquí aparecerá el nuevo precinto puesto en el equipo.
Incidencias: Aparece un símbolo de exclamación si este posicionamiento tiene algún tipo de incidencia (ver anexo para los posibles tipos de incidencias)

Menú de los posicionamientos

También disponemos de un menú para poder gestionar los posicionamientos. Las opciones disponibles en el menú son las siguientes:

Enviar petición: Genera y envía un mensaje edi de petición de posicionamiento al receptor o receptores correspondientes.

Aceptar cambios: No genera ni envía ningún mensaje edi, pero elimina cualquier marca de incidencias en el posicionamiento

Cancelar petición: Genera y envía un mensaje edi de cancelación de una petición de posicionamiento ya enviada al receptor o receptores correspondientes.

Documentación: Muestra todos los mensajes de posicionamientos (Ver *Tipos de documentos* en el anexo) relacionados con el posicionamiento seleccionado.

Ver (

): Abre una ventana que muestra todos los datos del posicionamiento. Los datos no pueden modificarse.

Modificar (

): Abre una ventana que muestra todos los datos del posicionamiento. Los datos pueden modificarse.

Añadir (

): Abre una ventana para introducir los datos de un nuevo posicionamiento.

Eliminar (

): Elimina un posicionamiento que esté en estado “En preparación”.

Solic.Permanencia (*)**:** Genera y envía un mensaje edi de solicitud de permanencia al receptor o receptores correspondientes.

Cancelar solic.Permanencia (*)**:** Genera y envía un mensaje edi de cancelación de una solicitud de permanencia ya enviada al receptor o receptores correspondientes.

Reenviar petición (*)**:** Reenvía a la terminal una petición de posicionamiento recibida por el agente de aduanas. Tan sólo es posible reenviar peticiones a la terminal si el reconocimiento se llevará a cabo en la terminal (Explanada o Almacén).

(*) Las opciones marcadas con la estrella tan sólo son accesibles desde la aplicación Portic Consignatario

(Ver “Operaciones según estado” en el anexo para comprobar qué operaciones estarán habilitadas para un posicionamiento según el estado de la misma)

Crear un posicionamiento

A continuación se describe cómo crear un posicionamiento y rellenar la información necesaria para poder realizar el envío de la petición de posicionamiento.

La creación de un nuevo posicionamiento estará siempre activada, aunque obtendremos un mensaje de error si nuestra empresa no tiene asignada el servicio para realizar envíos de peticiones de posicionamiento.

Para crear un posicionamiento, seguiremos los siguientes pasos:

1. Pulsaremos sobre el botón de añadir (+) y se abrirá el siguiente cuadro de diálogo para que podamos introducir los datos del posicionamiento:



Algunos de los datos ya vienen rellenados, como por ejemplo el número de petición de posicionamiento (autogenerado, pero si se desea, puede modificarse), el tipo de transporte (por defecto *export* para los expedientes de export, e *import* para los expedientes de import), y la terminal de contenedores si el expediente dispone de ésta información.

2. El siguiente paso será escoger la matrícula del equipo al que se le efectuará el reconocimiento. La matrícula es un dato obligatorio, con lo cual deberemos asegurarnos de que en la pestaña *equipos/partidas*, el equipo en cuestión tiene informada la matrícula.
Si no es mercancía contenerizada, en la parte superior tenemos la casilla para marcar esta opción, por defecto se marcará la *Mercancía Contenerizada.* Al seleccionar la casilla de mercancía no contenerizada se deshabilita la casilla de matricula equipo.

Escogemos la matrícula del desplegable que muestra las matrículas de los equipos del expediente actual. En el caso de que no recupere el contenedor en concreto, se podrá crear con el botón [+].



Una vez hemos escogido el equipo, se recuperan ciertos datos de la partida de ese equipo que se incorporarán en el posicionamiento. Estos datos no pueden modificarse en esta pantalla, ya que se están recuperando de la partida. Por eso, si se desea modificar alguno de ellos, será necesario editar la partida en la pestaña *equipos/partidas* y modificar el dato en cuestión.



Se han subrayado en rojo los datos que pueden recuperarse de la partida:

- El código de partida arancelaria. No se muestra porque el código de la partida es un código a 4 dígitos y para posicionamientos es necesario indicar el código completo a 8 dígitos. Aún así, si pulsamos sobre la lupa de búsqueda de códigos arancelarios, veremos que aparecen los 4 dígitos que se informaron en la partida para facilitarnos la búsqueda del código a 8 dígitos.



- El tipo bultos o de embalaje de la partida también se recupera de la partida.
- El peso de la partida
- El número de bultos
- Los datos de mercancías peligrosas
- La temperatura

Si disponemos de información de mercancías peligrosas o de temperatura, aparecerá una marca verde a la izquierda del texto del botón (

), indicando que disponemos de información. Si pulsamos sobre el botón, podremos visualizar los datos:

3. Por último, rellenaremos el resto de los datos del posicionamiento. Uno de los datos principales es informar de los organismos de inspección, indicando, para cada uno, la referencia asociada a este reconocimiento.

Otro dato que también es posible indicar, aunque no es obligatorio, es la parte a facturar:



Finalmente, cuando ya hayamos introducido todos los datos necesarios, pulsaremos sobre el botón aceptar para guardar los datos y acceder a la pestaña de posicionamientos:



Modificación de un posicionamiento

Una vez creado el posicionamiento, tan sólo podremos modificarla si el estado del posicionamiento es “En preparación” o “Error”, tal y como se puede observar en el apartado *“Operaciones según estado”* del anexo.

Los datos que podremos modificar son exactamente los mismos que podemos rellenar al crear una nueva.

FLUJO DE MENSAJES

Según el escenario en el que estemos, el tipo de posicionamiento, quién sea el solicitante, y el lugar donde se realice el reconocimiento, al enviar un mensaje se envían copias a diferentes actores. A continuación se describen los mensajes que se envían para cada uno de los dos escenarios posibles:

Escenario I: PIF / Escáner

En este escenario el reconocimiento del equipo tiene lugar en el PIF (mañanas o tardes) o en el escáner. La terminal no interviene directamente, por lo que no se le enviará la copia de la petición de posicionamiento.

- Se crea el posicionamiento. Estado posicionamiento: **Preparación**.
- El posicionamiento lo puede pedir el agente de aduanas o el consignatario. Al enviarla, sólo se enviará una copia del mensaje al SCPP. Estado posicionamiento: **Solicitada**.
- A continuación el SCPP confirmará el día para el posicionamiento (recibiremos el documento CONFIRMACIÓN DE PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO). Estado posicionamiento: **Confirmada**.
- Es posible que el SCPP realice algún cambio en la fecha del posicionamiento (recibiremos el documento COMUNICACIÓN SOBRE PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO).
- Una vez se haya realizado el reconocimiento, el SCPP enviará el resultado del mismo al solicitante del posicionamiento (recibiremos el documento RESULTADO DE RECONOCIMIENTO). Estado posicionamiento: **Liberado / Denegado / Condicional** (según resultado).

Escenario II: Explanada terminal / Almacén terminal

En este escenario el reconocimiento del equipo tiene lugar en la terminal, ya sea en la explanada o bien en el almacén.

En este caso hay que diferenciar dos casos más en función de quién envíe la petición de posicionamiento:

a) El agente de aduanas envía la petición de posicionamiento

- El agente de aduanas crea la petición. Estado posicionamiento: **Preparación**.
- Al enviar la petición se generan y envían dos mensajes. Uno es para el SCPP y el otro es para el consignatario, encargado de reenviar la petición a la terminal de contenedores. Estado posicionamiento: **Solicitada**.
- El consignatario, si está conforme, debe reenviar dicha petición de posicionamiento a la terminal de contenedores indicada en la petición. Es posible que el consignatario haya configurado un reenvío automático para este tipo de mensajes (ver apartado *reenvío de mensajes* para más información). Estado posicionamiento: **Procesada**.

- La terminal recibe la petición y contesta al consignatario con la confirmación de fecha en la que se llevará a cabo el posicionamiento. Dicha confirmación se reenvía de forma automática al solicitante de la petición y al SCPP. Estado posicionamiento: **Confirmada**.
- Es posible que la terminal genere un mensaje informando de cambios en la fecha de posicionado. Dichos cambios también se reenvían de forma automática al solicitante de la petición y al SCPP.
- Finalmente, y una vez se haya realizado el reconocimiento, el SCPP enviará el resultado del mismo al solicitante del posicionamiento (el agente de aduanas). Estado posicionamiento: **Liberado/Denegado/Condicional** (según resultado).

b) El consignatario envía la petición de posicionamiento.

- El consignatario crea la petición. Estado posicionamiento: **Preparación**.
- Al enviar la petición se genera y envía un mensaje para el SCPP y el otro es para la terminal de contenedores. Estado posicionamiento: **Procesada** (porque la terminal ya tiene la copia de la petición)
- La terminal recibe la petición y contesta al consignatario con la confirmación de fecha en la que se llevará a cabo el posicionamiento. Dicha confirmación se reenvía de forma automática al SCPP (el solicitante es el mismo consignatario). Estado posicionamiento: **Confirmada**.
- Es posible que la terminal genere un mensaje informando de cambios en la fecha de posicionado. Dichos cambios también se reenvían de forma automática al SCPP.
- Finalmente, y una vez se haya realizado el reconocimiento, el SCPP enviará el resultado del mismo al solicitante del posicionamiento (el consignatario). Estado posicionamiento: **Liberado/Denegado/Condicional** (según resultado).

REENVÍO DE MENSAJES

Existen una serie de mensajes que se reenvían de forma automática entre las distintas partes que intervienen en el proceso del posicionamiento. A continuación se describen cuáles son y en qué casos se reenvían.

Reenvíos automáticos

Hay dos tipos de mensajes que siempre se reenvían de forma automática:
- CONFIRMACIÓN DE PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO
- COMUNICACIÓN SOBRE PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO

Estos dos mensajes se reenviarán de forma automática al SCPP y al solicitante si se cumple que:

a) El emisor tiene perfil de terminal de contenedores
b) El receptor tiene perfil de consignatario

Lógicamente, sólo se reenviará al solicitante si éste no es el mismo consignatario.

También se reenviarán de forma automática todos los mensajes de tipo APERAK que hagan referencia a un tipo de mensaje de posicionamientos (COHAOR) y el receptor del APERAK sea distinto al solicitante de la petición de posicionamiento. En este caso se reenviará dicho APERAK al solicitante.

Reenvíos configurables

Para el consignatario existe otro reenvío que puede realizarse de forma automática si así se establece en la configuración. Estamos hablando del reenvío de la petición de posicionamiento que recibe del agente de aduanas y tiene que reenviarse a la terminal. Por defecto el reenvío debe realizarse de forma manual utilizando el botón *Reenviar petición*, pero es posible activar el reenvío automático en la sección de preferencias / Configuración, de forma que el reenvío se realice de forma automática:



ANEXO

Definiciones

SCPP: Servicio de Coordinación de Posicionamientos

SIF: Servicios de Inspección en Frontera. El término SIF se emplea en este procedimiento para referirse a los distintos servicios de inspección que pueden efectuar intervenciones físicas sobre las mercancías (Sanidad Exterior, SOIVRE, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal – Inspección Fitosanitaria y Farmacia).

Estados de un posicionamiento

Nombre abreviado	Nombre	Descripción
Preparación	En preparación	Se ha creado una petición de posicionamiento, pero todavía no se ha enviado
Solicitada	Petición de posicionamiento solicitada	Se ha enviado una petición de posicionamiento
Procesada	Petición de posicionamiento procesada	Si el solicitante es el agente de aduanas, quiere decir que la petición de posicionamiento se ha reenviado a la terminal de contenedores. Si el solicitante es el propio consignatario, quiere decir que al enviar la petición, ya se ha enviado una copia a la terminal de contenedores.
Confirmada	Petición de posicionamiento confirmada	El SCPP o la terminal de contenedores han confirmado la fecha en la que se tiene que realizar el posicionamiento.
Cancelada	Petición de posicionamiento cancelada	El solicitante de la petición ha enviado una cancelación de petición de posicionamiento, o bien un tercero la ha cancelado.
Rechazada	Petición de posicionamiento rechazada	El responsable de confirmar la fecha de posicionamiento ha rechazado la petición de posicionamiento.
Liberado	Reconocido y liberado	Se ha realizado el reconocimiento y el SCPP ha emitido el resultado del mismo, que es *Liberado*
Denegado	Reconocido y denegado	Se ha realizado el reconocimiento y el SCPP ha emitido el resultado del mismo, que es *Denegado*
Condicional	Reconocido y liberado con condiciones	Se ha realizado el reconocimiento y el SCPP ha emitido el resultado del mismo, que es *Liberado con condiciones*
Error	Error	Un mensaje de posicionamiento enviado es erróneo y ha sido rechazado.

Tipos de documentos

Existen cinco nuevos documentos que se utilizan para realizar la gestión de los posicionamientos. Son los siguientes:

PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO: Petición que realiza un agente de aduanas o un consignatario al SCPP/Consignatario/Terminal de contenedores para solicitar que se realice un posicionamiento de un contenedor, que forma parte del proceso del posicionado del equipo.

CONFIRMACIÓN DE PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO: Documento que confirma la fecha en la que se debe realizar el posicionamiento.

COMUNICACIÓN SOBRE PETICIÓN DE POSICIONAMIENTO: Documento que utiliza para informar sobre cambios o nuevos datos de un posicionamiento.

SOLICITUD DE PERMANENCIA: Documento que utiliza el consignatario para solicitar que el equipo debe permanecer más tiempo en la terminal de contenedores.

RESULTADO DE RECONOCIMIENTO: Documento que emite el SCPP informando del resultado del reconocimiento de un equipo.

Lugares (para el reconocimiento)

Los lugares donde es posible realizar posicionamientos son los siguientes:

- PIF Mañanas
- PIF Tardes
- Escáner
- Explanada terminal
- Almacén terminal

Tipo (de inspecciones)

Los tipos de inspecciones son los siguientes:

- Inspección
- Pasillo
- Descarga completa
- Trasvase
- Posicionado
- Fumigación
- Ventilación
- Ventilación con 5 días de permanencia
- Otro

Combinaciones válidas Lugar - Tipo

	Inspección	Pasillo	Descarga completa	Trasvase	Posicionado	Fumigación	Ventilación	Ventilación con 5 días de permanencia	Otro
PIF mañanas	X	X	X	X	X				X
PIF tardes	X	X	X	X	X				X
Escáner	X								
Explanada terminal	X				X	X	X	X	X
Almacén terminal		X	X	X					X

Incidencias

Un posicionamiento puede tener las siguientes incidencias:

Cambio de fecha: Se ha modificado la fecha en la que se tenía que realizar el posicionamiento
Cancelado: Se ha cancelado una petición de posicionamiento
Rechazado: Se ha rechazado una petición de posicionamiento
Solicitud de permanencia: Se ha realizado una solicitud de permanencia sobre el equipo relacionado con el posicionamiento.

Operaciones según estado

Las diferentes operaciones que se pueden realizar sobre un posicionamiento dependerán del estado de la misma. A continuación se muestra un cuadro resumen que muestra dicha relación:

FORWARDING

	Enviar petición (*)	Cancelar petición (*)	Aceptar cambios	Documentación	Modificar	Añadir	Eliminar
Error	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
En preparación	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Petición de posicionamiento solicitada	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO
Petición de posicionamiento confirmada	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO
Petición de posicionamiento cancelada	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO
Petición de posicionamiento rechazada	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO
Reconocido y liberado	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO
Reconocido y liberado con condiciones	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO
Reconocido y denegado	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO

CONSIGNATARIO

	Enviar petición (*)	Cancelar petición (*)	Aceptar cambios	Modificar	Solic. permanencia	ıcelar Solic. permane	Reenviar petición
Error	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ
En preparación	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
Petición de posicionamiento solicitada	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	SÍ
Petición de posicionamiento procesada	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO
Petición de posicionamiento confirmada	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Petición de posicionamiento cancelada	NO	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Petición de posicionamiento rechazada	NO	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Reconocido y liberado	NO	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Reconocido y liberado con condiciones	NO	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Reconocido y denegado	NO	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

(*) Sólo si la empresa logada es la solicitante de la petición de posicionamiento